ライセンス管理システム（Web版）

操作マニュアル

ユーザー向け



- 第 1.1 版 -

はじめに

本書はダットジャパン株式会社(以下、弊社)が提供するライセンス管理システムの操作マニュアルです。
本システムは、稼働数制限によるライセンス管理を行う形態において、稼働数を監視、管理することができます。
各用語に関しては、本書の「4. 注意事項 - 用語集」をご参照ください。

・本書に掲載されている画面はサンプルです。実際の画面とはデザインが異なる場合があります。
・本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
・本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止します。

目　　次

1. 概要 1

1.1 ご利用にあたって 1

1.2 本サービスでできること 1

1.3 画面遷移階層 1

1.4 ご利用ワークフロー 2

2. 操作説明 3

2.1 共通機能 3

2.1.1 画面構成 3

2.1.2 入力補助：カレンダー 4

2.1.3 入力補助：カレンダー、時刻 4

2.2 ログイン 5

2.3 ライセンス状況一覧 6

2.3.1 ライセンス情報詳細 7

2.3.2 稼働コンピューター一覧 8

2.4 稼働状況一覧 9

2.5 設定 10

2.5.1 ポリシー設定 10

2.6 ヘルプ 11

2.7 ログアウト 11

3. その他機能説明 12

3.1 HeartBeat 機能 12

4. 注意事項 13

用語集 13

1. 概要

1.1 ご利用にあたって

本サービスは、Web サイトからサービスを提供しているため、ご利用は Web ブラウザを使用します。

1.2 本サービスでできること

本サービスでは、下記の機能が利用できます。


・「取得したライセンス情報の参照」
本システムの機能「ライセンス状況一覧」、および「ライセンス情報詳細」を使用して参照できます。

・「現在のライセンス稼働数の参照」
本システムの機能「稼働コンピューター一覧」、および「稼働状況一覧」を使用して参照できます。

・「ポリシーの設定」
本システムの機能「ポリシー設定」を使用して参照、設定ができます。

※機能については後述「1.3 画面遷移階層」を参照ください。

1.3 画面遷移階層



1.4　ご利用ワークフロー

弊社よりログイン ID およびパスワードが発行されます。
発行されたログイン ID およびパスワードを使用して本システムのログインを行います。

■「ライセンス状況」の参照

ライセンス数、稼働数、残数、および使用終了日を確認できます。

ログイン	ログイン ID、パスワードを使用してログインを行います。
ライセンス状況一覧	メニューより「ライセンス状況一覧」を選択します。
シリアル番号または製品名を選択	登録済みの製品ライセンス情報が表示されます。
ライセンス情報詳細	“シリアル番号”または“製品名”を選択することで「ライセンス情報詳細」が表示されます。

■「稼働状況」の参照

ライセンスの利用状況および利用履歴を確認できます。

ログイン	ログイン ID、パスワードを使用してログインを行います。
稼働状況一覧	メニューより「稼働状況一覧」を選択します。

■「ポリシー」の設定

HeartBeat 処理による表示メッセージや、チェック間隔の設定ができます。

ログイン	ログイン ID、パスワードを使用してログインを行います。
設定	メニューより「設定」を選択します。
ポリシー設定	「ポリシー設定」を選択します。



Tips

稼働状況の確認は、「ライセンス状況一覧」の“稼働数”を 選択することでも確認することができます。

2. 操作説明

本章は各画面の項目説明および機能説明です。

2.1 共通機能

2.1.1 画面構成



① メニュー：画面上部にタブ形式のメニューが表示されます

② ページャ：一覧表示のページ送り

検索結果などを表示する際にページャが表示されます。

＜　：前ページへ移動

＞　：次ページへ移動

＜＜：先頭ページへ移動

＞＞：最後尾ページへ移動

数値　：指定ページへ移動

の動作をします。

③ ヘルプ、ログアウト：

画面右上に、ヘルプ表示、ログアウトのリンクが表示されます。

2.1.2　入力補助：カレンダー

日付の入力を行います。



機能	
年月	年月を選択します。 左右の三角ボタンを押下することにより、前月、翌月へ移動することも可能です。
各日付	日付を選択します。 選択内容が日付入力欄に反映されます。
今日	今日の日付を選択します。 内容は即座に日付入力欄に反映されます。
X(画面右上) **閉じる**	前画面へ戻ります。

2.1.3　入力補助：カレンダー、時刻


日付、時刻の入力を行います。



機能	
年月	年月を選択します。 左右の三角ボタンを押下することにより、前月、翌月へ移動することも可能です。
各日付	日付を選択します。 選択内容が日付入力欄に反映されます。
時刻スライダー	時間、分、秒を設定します。 設定内容は「時間」にて確認できます。 設定内容が日付入力欄に反映されます。
現時刻	今日の日付、現在の時刻を選択します。 内容は即座に日付入力欄に反映されます。
X(画面右上) **閉じる**	前画面へ戻ります。

2.2　ログイン

本システムでは、ログイン ID およびパスワードを使用してユーザー認証を行います。



【　表示、入力項目　】	
ログイン ID	弊社より付与されたログイン ID を入力します。
パスワード	弊社より付与されたパスワードを入力します。
【　その他ボタン操作など　】	
ログインボタン	ログイン ID およびパスワードを入力後に押下することで ユーザー認証を行います。

Tips

入力に誤りがある場合はエラーメッセージが表示されますので再度正確に入力してください。
認証エラーの回数は使用制限に影響を与えません。

2.3　ライセンス状況一覧

本システムで管理しているライセンス情報を一覧形式で参照できます。
検索フォームより、情報の絞り込み検索が可能です。



【　表示、入力項目　】		
領　域	項　目	摘　　要
検索条件	シリアル番号	抽出対象のシリアル番号を指定します。
	製品名	抽出対象の製品名を指定します。
	使用期間	抽出対象の使用期限が含まれる日付を指定します。
	備考	抽出対象の備考を指定します。
	表示行数	１ページに表示可能とする検索結果行数を 10 行、20 行、50 行、100 行、200 行から選択します。
結果一覧	▽(並び順)	各見出し項目の▽を選択することで対象項目を △（昇順）▽（降順）に並べ替えして表示します。
	シリアル番号	シリアル番号、製品名が表示されます。 選択することで「ライセンス情報詳細画面」が表示されます。
	製品名	
	許可数	許可数（ライセンス数）、稼働数、残数（許可数から稼働数を差し引いた数）を表示します。 稼働数を選択することで稼働 PC からの「稼働コンピューター一覧」が表示されます。
	稼働数	
	残数	
	使用開始	ライセンス登録時に設定した使用開始日および使用終了日が表示されます。
	使用終了	
【　その他ボタン操作など　】		
検索	入力された『検索条件』で情報を絞り込み、一覧形式で表示します。	

2.3.1 ライセンス情報詳細

選択したライセンス情報を参照します。



【　表示、入力項目　】	
シリアル番号	シリアル番号が表示されます。
製品名	製品名が表示されます。
バージョン	製品のバージョンが表示されます。
ライセンス数	ライセンスの同時稼働可能数が表示されます。
使用開始 **使用終了**	ライセンス登録時に設定した使用開始日および使用終了日が表示されます。
【　その他ボタン操作など　】	
X(画面右上) **閉じる**	前画面へ戻ります。

2.3.2　稼働コンピューター覧


選択したライセンス情報を利用しているコンピュータを表示します。



【　表示、入力項目　】	
日時	HeartBeat メッセージの受信日時が表示されます。
コンピュータ名	HeartBeat メッセージで受信したコンピュータ名が表示されます。
【　その他ボタン操作など　】	
X(画面右上) **閉じる**	前画面へ戻ります。

2.4　稼働状況一覧

ライセンス情報を利用しているコンピュータの現在の状態を表示します。




【　表示、入力項目　】		
領　域	項　目	摘　　要
検索条件	シリアル番号	抽出対象のシリアル番号を入力します。
	製品名	抽出対象の製品名を入力します。
	バージョン	抽出対象のバージョンを入力します。
	コンピュータ名	抽出対象のコンピュータ名を入力します。
	状態	抽出対象の状態を「稼働中」「終了」「不足」「拒否」より選択します。（重複可）
	日時	抽出対象の日時を日付範囲で入力します。
	表示行数	１ページに表示可能とする検索結果行数を 10 行、20 行、50 行、100 行、200 行から選択します。
	抽出対象使用状況	抽出対象の抽出使用状況を「現在の使用状況のみ」「過去の使用状況を含む」から選択します。
結果一覧	▽(並び順)	各見出し項目の▽を選択することで対象項目を △（昇順）▽（降順）に並べ替えして表示します。
	シリアル番号 製品名 バージョン コンピュータ名	ライセンスに関わる各情報が表示されます。 バージョン　　：クライアントのバージョンが表示されます。 コンピュータ名：クライアントのコンピュータ名が表示されます。
	状態	ライセンスの稼働状況を「稼働中」「終了」「不足」「拒否」のいずれかで表示します。
	開始日時 終了日時	ライセンス登録時に設定した使用開始日および使用終了日が表示されます。
【　その他ボタン操作など　】		
検索	入力された『検索条件』で情報を絞り込み、一覧形式で表示します。	

2.5　設定

2.5.1　ポリシー設定


各ユーザーのライセンス管理ポリシーを設定します。



【　表示、入力項目　】	
お問い合わせ先メッセージ	ライセンスが不足している場合に表示されるメッセージを編集します。
死活チェック間隔	HeartBeat 機能により管理対象機器のライセンス稼働状況をチェックする間隔（秒数）を設定します。
稼働状況保持日数	稼働状況一覧に表示される稼働状況情報を保持する日数を設定します。
【　その他ボタン操作など　】	
更新	設定内容の更新を行い前画面へ戻ります。
X(画面右上)	前画面へ戻ります。
キャンセル	


2.6　ヘルプ

オンラインヘルプが表示されます。



2.7　ログアウト

ログイン画面へ遷移します。




3. その他機能説明

3.1 HeartBeat 機能

本ライセンス管理システムのライセンス管理方式は、稼働ソフトウェアに対してライセンスの許可(認証)を行うため、許可を行うソフトウェアを認識する機能として HeartBeat 方式を採用しています。

HeartBeat 方式は、クライアントが一定間隔で認証アクセスを繰り返すことによって、稼働(許可要求)していることを示し、一定時間アクセスが無い場合は停止しているものと判断されることによって稼働数の管理を行います。

クライアントの一定間隔アクセスを監視することを死活チェックと言い、設定の死活チェック間隔で設定することができます。



4. 注意事項

ネットワーク環境にないクライアントについては、ライセンス許可用 USB キーを用いてクライアントを持ち出すことも可能です。
その場合は、当ライセンス管理システムは関与しません。

用語集

【数字】

【あ】

【か】

・稼働数
本システムで管理するライセンス情報を使用して動作しているコンピュータ数を指します。
主に HeartBeat 機能を使用して本システムへ起動状態を通知するコンピュータ数を指します。

・稼働状況
本システムで管理するライセンス情報を使用して動作しているコンピュータの使用状態を指します。
稼働中、終了などがあります。

【さ】

・残数
本システムにおいて「ライセンス数」から「稼働数」を差し引いた数を指します。
利用可能なライセンス数を意味します。

・死活監視
HeartBeat 機能を指します。
本システムで管理するライセンス情報を使用して動作しているコンピュータの死活を監視します。

・シリアル番号
本システムでライセンス管理を行う対象製品の利用可否を決定する製品固有のライセンスキー番号を指します。

【た】

【な】

【は】

・HeartBeat
本システムでライセンス管理を行う対象のコンピュータ機器から自身が正常に稼動していることを外部に知らせるために送る信号。またその機能を指します。

【ま】

【や】

・ユーザー

利用者を指します。

・ユーザー認証

本システムを利用することが可能であるか判断する仕組みを指します。

【ら】

・ライセンス管理システム

本システムを指します。

・ライセンス数

本システムにおけるライセンス情報の利用可能数を指します。
本システムではライセンス購入ユーザーへ複数稼働可能なシリアル番号を発行します。
ただし、発行したシリアル番号は、ライセンス管理を行うアプリケーションのインストール時に、
ライセンス数以上のインストールが可能であり、インストール数の制限は設けてはいません。
同時稼働数を HeartBeat 機能により監視しており、許可されたライセンス数まで稼働が可能です。

5 ライセンスのシリアル番号の場合

	1 台目	2 台目	3 台目	4 台目	5 台目	6 台目	7 台目	…
インストール	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	…
稼働	OK	OK	OK	OK	OK	NG	NG	…

・ライセンス期間

ライセンス情報の登録時にライセンスの有効期限を登録します。
使用開始は設定日の 0：00 から有効となります。
使用終了は設定日の 23：59 まで有効となります。
ただし使用終了（設定日の 23：59）前にクライアントアプリケーションの起動を行っている場合は
クライアントアプリケーションの終了までライセンス切れとは扱いません。



・ライセンスキー番号

そのソフトウェアを利用する上で、正規に購入したものであるかどうかを判断するための番号を指します。

・ライセンス許可用 USB

本システムはオンライン環境での利用を目的とするが、非オンライン環境での利用に関してはライセンス
許可用 USB を使用してライセンス許可を行います。

・ログイン、ログアウト

本システムの利用開始（ログイン）、本システムの利用終了（ログアウト）を指します。

【わ】

連絡先：ダットジャパン株式会社 ビジネスソリューション事業部

[時計台前オフィス]

〒060-0002

札幌市中央区北２条西２丁目３４　ダイアビル札幌 10Ｆ

サポート：　050-7535-0302　FAX：　011-207-6222